

Modul

SAR

(Search & Replace)

für Calamus SL
(ab SL2002)



Urheberrecht: Michael Kammerlander, Kirchzellern

Herstellung und Vertrieb:
invers Software Vertrieb, Ulf Dunkel
Alter Postweg 6, D-49624 Lönningen, Deutschland.

Software
invers

Urheberrecht & Programm-Entwicklung:

Michael Kammerlander, MK-Software, 32278 Kirchlingern

Anleitung::

Ulf Dunkel, D-49624 Lönigen

Copyright:

invers Software Vertrieb, Ulf Dunkel, Lönigen

Das vorliegende Handbuch wurde produziert vom invers Software Vertrieb und darf, jedoch nur komplett, ohne die schriftliche Genehmigung durch den invers Software Vertrieb reproduziert, übertragen oder auf Datenträger gespeichert, jedoch nicht (auch nicht auszugsweise) umgeschrieben oder in eine andere Sprache bzw. Computersprache übersetzt werden, egal, in welcher Form. Die Rechte aller in diesem Handbuch genannten und eingetragenen Firmen und Firmennamen sowie Warennamen und Warenzeichen liegen bei den jeweiligen Firmen.

Lizenz:

Sie als Lizenznehmerin oder Lizenznehmer sind berechtigt, das Produkt im Rahmen der Lizenzvereinbarungen zu Calamus SL einzusetzen. Jede sonstige Art der Vervielfältigung oder Verbreitung ist Ihnen untersagt.

Sie sind nicht berechtigt, das Produkt in irgendeiner Form selbst oder durch Dritte zu verändern. Dritten gegenüber darf das Produkt nur insoweit zugänglich gemacht werden, als dies zur Nutzung erforderlich ist. Die Lizenz zur Nutzung des Produkts erlischt, wenn Sie gegen die vorliegenden Lizenzbestimmungen verstoßen.

Bei der Herstellung des Produkts und dessen Dokumentation wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen, um die Richtigkeit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Da jedoch ständig Verbesserungen an der Software vorgenommen werden, können Autor, Hersteller oder Vertrieb keinerlei Haftung oder Gewährleistung übernehmen.

Anfragen: invers Software Vertrieb, Inh. Ulf Dunkel

Alter Postweg 6, D-49624 Lönigen

Fon (0 54 32) 9 20 73, Fax (0 54 32) 9 20 74

<http://www.calamus.net>, E-Mail: dunkel@calamus.net



Inhalt

- 1 Suchen & Ersetzen 5**
 - 1.1 Alle Rahmen (auch unselektierte)5**
 - 1.2 Auf allen Seiten6**
 - 1.3 Modul-Informationen6**
 - 1.4 Linienrahmen suchen und ersetzen7**
 - 1.5 Rasterflächenrahmen suchen und ersetzen9**
 - 1.6 Textstile suchen und ersetzen 10**
 - 1.6.1 Abstände 11
 - 1.6.2 Schatten 12
 - 1.6.3 Unterstreichen 12
 - 1.6.4 Outlined 12

Installation

1. Fertigen Sie zuerst eine Kopie Ihrer Installationsdiskette an. Verwahren Sie die Originaldiskette an einem sicheren Ort und führen Sie alle weiteren Schritte mit der Kopie durch.
2. Lesen Sie die Datei LIESMICH.TXT auf der Diskette, falls eine solche Datei dort vorhanden ist. Dort finden Sie Informationen und Hinweise, die bei Drucklegung der Anleitung noch nicht zur Verfügung standen.
3. Öffnen Sie die Ordnerstruktur auf der von uns gelieferten Produkt-Diskette soweit, bis Sie die bekannten Calamus-Ordner MODULE und INFO (und ggf. noch weitere Calamus-Standardordnernamen) sehen. Kopieren Sie alle diese Ordner direkt in den Ordner, in dem sich Ihr Calamus befindet. Die Ordnerinhalte (und damit auch das Modul SAR.CXM) werden automatisch richtig einsortiert.
Tip: Zusätzliche Informationen finden Sie in Zukunft immer im Ordner <Ihr Calamus-Verzeichnis>\INFO\MODULE\SAR.
4. Starten Sie Calamus SL.
5. Wählen Sie im Menü „Datei“ den Menüpunkt „Externe Module“.
7. Klicken Sie auf den Button „Laden“, wählen Sie in der Dateiauswahlbox die Datei „SAR.CXM“ aus und klicken Sie auf OK.
8. Damit ist das Modul „SAR (Search & Replace)“ fertig installiert. Wenn Sie möchten, daß es bei jedem Start von Calamus SL automatisch mitgeladen wird, sollten Sie jetzt noch die Calamus-Einstellungen sichern (im Menü „Optionen“, Menüpunkt „Einstellungen sichern“).



Search & Replace (S&R)




Das SAR-Modul hat seinen Namen vom englischen Standard-Begriff für das in allen erdenklichen Computerprogrammen üblich gewordene „Suchen und Ersetzen“ von Daten. **SAR** steht also für **S**earch **A**nd **R**eplace und nicht für den Sankt-Andreas-Rettungsdienst, auch wenn sich das SAR-Modul durchaus als praktischer Helfer in der Not herausstellen kann.

Das SAR-Modul faßt die früheren Module „Rasterflächen & Linienrahmen Suchen & Ersetzen“ sowie „Textstile Suchen & Ersetzen“ zusammen und stellt deren Funktionen in einer für den aktuellen Calamus aufbereiteten Version zur Verfügung.

Das dokumentweite Suchen & Ersetzen von Text ist in Vorbereitung.

SAR (Search & Replace)

1 Suchen & Ersetzen



Das SAR-Modul hat ein Befehlsfeld und wird wie alle entsprechenden anderen Calamus-Module durch Anklicken des Modul-Icons in der Moduleleiste oder durch Klick auf den Button „Ausführen“ im Dialog „Externe Module“ aufgerufen.

So wenig Funktions-Icons die einzige Befehlsgruppe des SAR-Moduls hat, so sehr haben es die einzelnen Funktionen in sich. Nachfolgend werden alle Funktionen detailliert beschrieben.

1.1 Alle Rahmen (auch unselektierte)



Dieses Icon ist ein Schalter, der keinen Dialog öffnet, sondern durch Anklicken ein- bzw. wieder ausgeschaltet wird. Ist der Schalter gesetzt (invertiert dargestellt), so werden alle Rahmen, der aktuellen (Doppel-)Seite eines Calamus-Dokuments bearbeitet, die mit einer der weiter unten beschriebenen Funktionen bearbeitet werden können.

Ist der Schalter ausgeschaltet, so werden z. B. beim Suchen & Ersetzen in Linienrahmen nur die selektierten Rahmen auf der aktuellen (Doppel-)Seite des Dokuments bearbeitet.

1.2 Auf allen Seiten



Auch dieses Icon ist ein Schalter. Wenn Sie ihn einschalten, beachtet das SAR-Modul bei allen von Ihnen aufgerufenen Such- und Ersetz-Funktionen sämtliche Seiten des aktuellen Dokuments. Ist der Schalter aus, so wird nur die aktuelle (Doppel-)Seite des Dokuments berücksichtigt.



1.3 Modul-Informationen

 Hier ist der obligatorische Modul-Infodialog zu finden. Falls Sie Rückfragen zum Modul haben, notieren Sie sich bitte immer die Versionsnummer dieses Moduls, damit der Support weiß, ob Sie ggf. eine Update- oder Upgrade-Version benötigen.



Updates zu unseren Modulen und Treibern sind generell kostenlos. Sie erhalten alle kostenlosen Updates Ihrer Zukauf-Module und Treiber automatisch, wenn wir eine Software-Bestellung von Ihnen ausliefern.

Upgrades zu Modulen und Treibern sind kostenpflichtig. Sie werden von uns in Post-Mailings und unserem Calamus-NewsTicker im Internet über neue Produkte, Upgrades und Updates informiert. Wir empfehlen Ihnen, unsere WebSite (www.calamus.net) zu besuchen und den kostenlosen Calamus-NewsTicker zu abonnieren. Sie erhalten dann in Zukunft sämtliche Informationen prompt per E-Mail ins Haus. Wählen Sie dazu in unserer WebSite die Rubrik „NewsTicker“ und dort den Eintrag „Abonnieren/Kündigen“.

Tip: Prüfen Sie vorher auf der Calamus-Website, ob Sie überhaupt mit der aktuellen Version des Moduls arbeiten. Die UpToDate-Liste finden Sie immer unter:

<http://www.calamus.net/de/calamus/uptodate.php>


Nutzen Sie auch das seit SL2000 frei erhältliche Modul „Versions-Checker“, um Ihre Module auf dem aktuellsten Stand zu halten.

SAR (Search & Replace)

1.4 Linienrahmen suchen und ersetzen



Wenn Sie dieses Icon anklicken, öffnet sich ein auf den ersten Blick recht komplexer Dialog.



Dieser Dialog zeigt Ihnen jeweils auf der linken und der Rechten Seite alle für Calamus-Linienrahmen verfügbaren Parameter. Links stellen Sie ein, nach welchen Parametern Linienrahmen durchsucht werden sollen. Rechts hingegen setzen Sie die Parameter, die bei den gefundenen Linienrahmen geändert werden sollen.

Der wichtigste Parameter ist in allen Attributbereichen der sogenannte „Egal-Parameter“. Wenn Sie im linken Dialogbereich z. B. bei der Linienfarbe die Farbe „egal“ wählen, wird jeder Linienrahmen berücksichtigt, egal, welche Linienfarbe er hat. Wenn Sie entsprechend im rechten Bereich die Linienfarbe ebenfalls auf „egal“ setzen, wird bei keinem der berücksichtigten Linienrahmen die Linienfarbe geändert.


Falls Sie aber z. B. nur blaue Linien in schwarze verändern wollen, ist es sinnvoll, die Suchen-Linienfarbe auf „blau“ einzustellen und die Ersetzen-Linienfarbe auf „schwarz“.

Durch geschicktes Kombinieren der „Egal-Parameter mit echten Attributwerten auf der linken wie auf der rechten Seite des Dialogs können Sie rasch alle erdenklichen Situationen einstellen, um gezielt die Veränderungen in Ihrem Dokument vorzunehmen, die Sie machen wollen.

SAR (Search & Replace)



Die verschiedenen, im Linienmodul angebotenen Linienrahmen-Formen wählen Sie bequem über das Motiv-PopUp aus.



Je nach Einstellung der oben beschriebenen Schalter werden diese Veränderungen in allen Linienrahmen im gesamten Dokument oder nur auf der aktuellen Doppelseite ausgeführt, respektive nur in allen selektierten Linienrahmen ...

Die Änderungen, die Sie mit dem SAR-Modul an Linienrahmen vornehmen, sind UNDO-fähig. Hierzu muß das UNDO-Modul geladen sein!


Tip: Wenn Sie alle Linienrahmen auf einer aktuellen Doppelseite selektieren wollen, reicht es, einen Linienrahmen zu selektieren und im Optionen-Menü die Funktion „Alles auswählen“ aufzurufen. Um dies für ein gesamtes Dokument oder für bestimmte Bereiche auf einmal durchzuführen, empfehlen wir das Zukauf-Modul „**Select**“.

1.5 Rasterflächenrahmen suchen und ersetzen



Auch hinter diesem Icon verbirgt sich ein komplexer Dialog.

SAR (Search & Replace)



Dieser Dialog zeigt Ihnen jeweils auf der linken und der rechten Seite alle für Calamus-Rasterflächenrahmen verfügbaren Parameter. Links stellen Sie ein, nach welchen Parametern Rasterflächenrahmen durchsucht werden sollen. Rechts hingegen setzen Sie die Parameter, die bei den gefundenen Rasterflächenrahmen geändert werden sollen.

Der wichtigste Parameter ist in allen Attributbereichen der sogenannte „Egal-Parameter“. Wenn Sie im linken Dialogbereich z. B. bei der Randfarbe die Farbe „egal“ wählen, wird jeder Rasterflächenrahmen berücksichtigt, egal, welche Randfarbe er hat. Wenn Sie entsprechend im rechten Bereich die Randfarbe ebenfalls auf „egal“ setzen, wird bei keinem der berücksichtigten Rasterflächenrahmen die Randfarbe geändert.

Falls Sie aber z. B. nur rote Ränder in grüne verändern wollen, ist es sinnvoll, die Suchen-Randfarbe auf „rot“ einzustellen und die Ersetzen-Randfarbe auf „grün“.

Durch geschicktes Kombinieren der „Egal-Parameter“ mit echten Attributwerten auf der linken wie auf der rechten Seite des Dialogs können Sie rasch alle erdenklichen Situationen einstellen, um gezielt die Veränderungen in Ihrem Dokument vorzunehmen, die Sie machen wollen.

Je nach Einstellung der oben beschriebenen Schalter werden diese Veränderungen in allen Rasterflächenrahmen im gesamten Dokument oder nur auf der aktuellen Doppelseite ausgeführt, respektive nur in allen selektierten Rasterflächenrahmen ...

SAR (Search & Replace)




Die Änderungen, die Sie mit dem SAR-Modul an Rasterflächenrahmen vornehmen, sind UNDO-fähig. Hierzu muß das UNDO-Modul geladen sein!

Tip: Wenn Sie alle Rasterflächenrahmen auf einer aktuellen Doppelseite selektieren wollen, reicht es, einen Rasterflächenrahmen zu selektieren und im Optionen-Menü die Funktion „Alles auswählen“ aufzurufen. Um dies für ein gesamtes Dokument oder für bestimmte Bereiche auf einmal durchzuführen, empfehlen wir das Zukauf-Modul „**Select**“.

1.6 Textstile suchen und ersetzen



Dieses Icon ruft den bislang komplexesten Dialog des SAR-Moduls auf. Doch keine Angst, auch diesen Dialog werden Sie rasch „durchschauen“.



Dieser Dialog zeigt Ihnen jeweils auf der linken und der rechten Seite alle für Calamus-Textstile verfügbaren Parameter. Links stellen Sie ein, nach welchen Parametern Textstile durchsucht werden sollen. Rechts hingegen setzen Sie die Parameter, die bei den gefundenen Textstile geändert werden sollen.

SAR (Search & Replace)

Der wichtigste Parameter ist in allen Attributbereichen der sogenannte „Egal-Parameter“. Wenn Sie im linken Dialogbereich z. B. bei der Unterstrich-Farbe die Farbe „egal“ wählen, wird jeder Textstil berücksichtigt, egal, welche Unterstrich-Farbe er hat. Wenn Sie entsprechend im rechten Bereich die Unterstrich-Farbe ebenfalls auf „egal“ setzen, wird bei keinem der berücksichtigten Textstile die Unterstrich-Farbe geändert.

Falls Sie aber z. B. nur blaue Outlines in gelbe verändern wollen, ist es sinnvoll, die Suchen-Outlinefarbe auf „blau“ einzustellen und die Ersetzen-Outlinefarbe auf „gelb“.

Durch geschicktes Kombinieren der „Egal-Parameter“ mit echten Attributwerten auf der linken wie auf der rechten Seite des Dialogs können Sie rasch alle erdenklichen Situationen einstellen, um gezielt die Veränderungen in Ihrem Dokument vorzunehmen, die Sie machen wollen.

Je nach Einstellung der oben beschriebenen Schalter werden diese Veränderungen in allen Textstilen im gesamten Dokument oder nur auf der aktuellen Doppelseite ausgeführt, respektive nur in allen selektierten Textstilen . . .


Freie Fontgröße

Im rechten Bereich dieses Dialogs finden Sie unter der Liste der verfügbaren Fontgrößen noch ein Eingabefeld, in dem Sie eine neue, noch nicht vorhandene Fontgröße festlegen können, die beim Ersetzen genutzt werden soll.

In diesem Dialog finden Sie sowohl im linken, als auch im rechten Bereich noch eine Gruppe von Buttons, die zu weiteren Parameter-Dialogen führen. Calamus-Textstile haben es in sich und bieten Ihnen alle erdenklichen Freiheiten. Da diese Fülle von Parametern aber die Übersichtlichkeit eines solchen Suchen-und-Ersetzen-Dialogs vollends sprengen würde, sind die nachfolgenden Attribute hier in eigene Dialoge gelegt worden. Bitte beachten Sie, daß die Dialoge sich unterschiedliche Parameter merken, je nachdem, ob Sie sie links (für „Suchen“) oder rechts (für „Ersetzen“) aufgerufen haben.



1.6.1 Abstände




Hier können Sie verschiedene typographische Abstände einstellen, die Ihnen aus dem Textstil-Modul vertraut sind. Es sind dies im Einzelnen:

- Gestaut/Gedehnt
- Schrägegestellt
- Zeichenabstand
- Absatzabstand
- Kerning an/aus
- Zahlen auf Block stellen
- Formatierrichtung von rechts nach links

Beachten Sie die Möglichkeit des „Egal-Parameters“!


1.6.2 Schatten



SAR (Search & Replace)


Die Schatten-Attribute von Textstilen können Sie hier genauso einstellen wie in der entsprechenden Befehlsgruppe des Textstil-Moduls. Beachten Sie die Möglichkeit des „Egal-Parameters“!

1.6.3 Unterstreichen



Die Unterstreichen-Attribute von Textstilen können Sie hier genauso einstellen wie in der entsprechenden Befehlsgruppe des Textstil-Moduls. Beachten Sie die Möglichkeit des „Egal-Parameters“!

1.6.4 Outlined



Die Outlined-Attribute von Textstilen können Sie hier genauso einstellen wie in der entsprechenden Befehlsgruppe des Textstil-Moduls. Beachten Sie die Möglichkeit des „Egal-Parameters“!



